

Hai già creato il tuo sito JustBrick ed ora vuoi copiarlo sul tuo spazio privato?

E' ora di configurare il tuo client FTP!

E' un operazione semplice che si effettua una volta sola e da quel momento potrai aggiornare da solo il tuo sito JustBrick, ogni volta che vorrai.

Quando si acquista uno spazio web privato da un fornitore, come ad esempio Aruba, vengono inviati via email i parametri necessari ad accedere al proprio spazio web via FTP. Verifica tra le email che hai ricevuto dopo il tuo acquisto o contatta direttamente il tuo fornitore.

I 4 parametri che ti occorrono sono:

FTP - HOST

Molto spesso, questo parametro ha un valore simile a quello dell'indirizzo del proprio spazio web. A volte invece si presenta come una sequenza di 4 numeri.

Ad esempio, il sito www.sisposano.net potrebbe avere come Ftp-Host [ftp.sisposano.net](ftp://ftp.sisposano.net) oppure 89.46.105.77

FTP – PORT

E' un numero che identifica la porta ftp utilizzata, solitamente la **21**.

FTP-UTENTE

Spesso corrisponde ad un indirizzo email, ma potrebbe essere anche un nome

Ad esempio il noto fornitore Aruba, utilizza come ftp-utente un email del tipo 123456@aruba.it

FTP-PASSWORD

Una sequenza di lettere o numeri o simboli,

Ad esempio: 743gfh(d83

Nota: alcuni fornitori di spazio web, richiedono ai propri clienti una verifica online prima di permettergli l'utilizzo dell'FTP. Se ad esempio sei un cliente di Aruba, consulta anche la guida aggiuntiva a fondo pagina, altrimenti prosegui.

Tutto fatto? Ottimo!

Ora la nostra video guida online ti spiegherà come configurare il tuo Client FTP.

Vedi il punto 4 della guida:

<http://justbrick.it/risposte-alle-domande-frequenti.php>

Guida aggiuntiva, per i clienti del fornitore di spazi web privati Aruba

Alcuni fornitori di spazio web, come Aruba, richiedono ai propri clienti una verifica online prima di permettergli l'utilizzo dell'FTP.

Se anche tu hai scelto questo fornitore, prima di impostare il tuo "client ftp" (ad esempio FileZilla) dovrai eseguire queste operazioni aggiuntive:

- a) entra con le tue credenziali nell'area clienti predisposta per l'amministrazione del sito che hai acquistato
- b) seleziona la voce Gestione accesso FTP
- c) in alto a destra è presente l'indirizzo IP con il quale si è collegati alla rete (è una sequenza di quattro numeri, come ad esempio 151.15.9.85) Per configurarlo e quindi abilitarlo all'accesso FTP, incollarlo nel campo – Tuoi indirizzo IP di Navigazione - e cliccare su - Aggiungi IP-. Dopo aver aggiunto l'IP, premere sul pulsante - Salva -, in caso contrario l'indirizzo non sarà aggiunto e quindi non sarà autorizzato all'accesso FTP.

L'aggiornamento della lista degli indirizzi IP e la conseguente abilitazione avviene dopo qualche minuto dal salvataggio, pertanto, una volta inserito un indirizzo IP, l'accesso allo spazio web dei Domini collegati alla stessa Login, sarà consentito solamente agli IP inseriti, mentre tutti gli altri saranno impossibilitati all'accesso.